

## Wie wird ein PDF-Bericht eines ausgeschalteten LIBEROs erstellt


1. Die benötigte Software liberoCONFIG vom Support Center herunterladen und installieren:  
<http://www.elpro.com/de/support-center/software-downloads/>

2. liberoCONFIG mittels Doppelklick öffnen.




3. LIBERO in die USB-Schnittstelle des Computers stecken.


4. LIBERO erscheint in der Software:



5. Unter "Extras" "PDF von ausgeschaltetem Gerät erstellen" wählen:




6. Folgende Meldung erscheint:




Diese mit "Ja" bestätigen.


7. Folgende Meldung erscheint:



8. Es dauert nun ca. 15 Sekunden, bis der PDF-Bericht erstellt und in einem neuen Wechseldatenträger angezeigt wird:



9. Falls dieser Vorgang nicht automatisch geschieht, im Windows Explorer nach "LIBERO" suchen und dieses Laufwerk mittels Doppelklick öffnen:



10. LIBERO PDF-Bericht speichern.